



---

[心通达 OA NTKO WORD 文档签章组件  
使用说明]

---



2021-6-21


北京高速波软件有限公司

## 目录

一、安装 NTKO 签章应用软件.....	1
二、电子章写入 NTKO 签章 UsbKey 中.....	3
三、使用 NTKO 签章.....	4

## 一、安装 NTKO 签章应用软件

### 1) 解压 NTKO 签章应用



### 2) 点击 xxxx 有限公司-电子签章.exe 并安装

名称	修改日期	类型	大小
<input checked="" type="checkbox"/> NTKO控件安装程序-xxxx有限公司.exe	2021/6/8 16:23	应用程序	6,014 KB
<input type="checkbox"/> xxxx有限公司_NTKO_TIF&PDF插件_...	2021/6/8 16:21	360压缩 RAR 文件	4,491 KB
<input type="checkbox"/> xxxx有限公司20210608.rar	2021/6/8 16:21	360压缩 RAR 文件	4,398 KB
<input type="checkbox"/> xxxx有限公司20210608 平台版dem...	2021/6/8 16:46	360压缩 ZIP 文件	6,993 KB
<input checked="" type="checkbox"/> xxxx有限公司-电子签章.exe	2021/6/8 16:27	应用程序	22,174 KB



- 3) 安装完毕之后，如果安装时没有修改默认目录请到默认目录如果是 64 位系统在 **C:\Program Files\NTKO SIGNS\NTKO 印章管理控件(制作和修改印章)\客户端窗口工具**) 下找到 **NtkoSecSignCreator.exe** 按照印章关键信息填写生成即可。


备注：需要使用 **32 位 IE 浏览器**打开印章制作管理工具对应的 html 页面，允许运行 ActiveX 控件，即可使用对应的图片**(注意：制作印章的图片格式应为：**

**bmp/gif/jpg 三种格式中的一种)**制作印章文件并保存印章文件到需要的地方



- 4) 用 **32 位 IE 浏览器**打开此文件，注意浏览器的提示，允许运行 ActiveX 插

件：



## 二、电子章写入 NTKO 签章 UsbKey 中

在请选择印章源文件中，选择指定的印章图片上传上去，填写好印章名称，印章用户和印章口令，点击保存印章到 UsbKey 里，保存成功之后可以在心通达 OA 公文正文里盖章和 word 文档中盖章





### 三、使用 NTKO 签章

使用 NTKO 签章时需要安装签章软件，电脑是 64 位安装电子印章\_OFFICE 版 (EKEY)\_20191210\_X64，电脑是 32 位安装电子印章\_OFFICE 版 (EKEY)\_20191204


名称	修改日期	类型	大小
电子印章_OFFICE版(EKEY)_20191204.rar	2021/6/22 12:33	360压缩 RAR 文件	9,574 KB
电子印章_OFFICE版(EKEY)_20191210_X64.rar	2021/6/22 12:31	360压缩 RAR 文件	8,229 KB

#### 1) 在心通达 OA 公文正文里签章


打开公文正文点击 NTKO 安全签章，然后选择 EKEY 盖章



填写正确的印章口令



2) 在 Word 文档中点击 NTKO 安全签章，填写正确的印章口令



心通达 OA 工作流使用说明书.docx - Word

文件 开始 插入 设计 布局 引用 邮件 审阅 视图 NTKO安全签章 帮助 操作说明搜索 共享

NTKO安全签章

1.1.7 工作流日志.....70<sup>o</sup>

1.2 新建工作.....71<sup>o</sup>

1.3 我的工作.....73<sup>o</sup>

1.4 工作查询.....73<sup>o</sup>

1.5 工作监控.....74<sup>o</sup>

1.6 数据报表.....74<sup>o</sup>

1.7 工作委托.....75<sup>o</sup>

1.8 工作转脱.....76<sup>o</sup>

“  
“  
“  
“

