



心通达 OA

【点聚 WORD 文档签章组件使用说明】



目录

一、产品价值	2
二、产品授权方式	2
三、产品功能	
3.1、如何写证书入到 key.....	3
3.1.1、KEY 电子签章驱动安装.....	3
3.1.2、导入电子签章证书	3
3.1.3、删除证书	6
3.1.4、修改用户密码.....	7
3.1.5、解锁用户密码.....	8

2019-6-5

3.1.6、查看证书	9
3.1.7、删除证书	12
3.1.8、修改用户密码	13
3.1.9、解锁用户密码	14
3.1.10、查看证书	15
3.2、如何把印章章写入到 key.....	17
3.2.1、新建印章	17
四、 常见问题	21
4.1、IE 浏览器需要如何设置安全级别	21

一、 产品价值

对用户进行统一管理、统一监督，对电子印章进行整个生命周期的管理；实现对所有电子印章安全方便的集中管 理和对印章的使用进行在线控制，实现印章统一监督、印章使用流程可控

二、 产品授权方式


Word 签章按用户

三、产品功能

3.1、如何写证书入到 key


3.1.1、KEY 电子签章驱动安装

在使用电子签章之前，先要安装硬件 Key 的驱动程序才可以使用。双击“驱动程序”文件夹-》“GM3000_Setup.exe”，安装 USBKey 驱动程序，按照提示安装完成后，在开始->所有程序->GM3000 中间件，能看到安装好的程序，如下图：



3.1.2、导入电子签章证书



插上 USBKey，打开“管理员工具”-》“GM3000Admin”-》“GM3000PKIAdmin.exe”，如下图所示




点击证书，输入 key 密码（默认 12345678）后，点击登录按钮，如下图所示：



登陆成功后，点击“导入证书”按钮，会弹出导入证书对话框。




在弹出框中点击“浏览”按钮将 pfx 证书文件打开-》输入证书密码-》点击“随机生成容器名”-》点击“确定”按钮，显示证书导入进度条，直至完成。




3.1.3、删除证书

打开管理工具（步骤同上），点击证书登录后，鼠标点中容器名，然后点击“删除容器”按钮。



3.1.4、修改用户密码

USBKey 的密码可根据个人需要自行修改，点击“修改口令”，输入原来密码和新密码，点击“修改”按钮




3.1.5、解锁用户密码

一个 key 如果密码输入错误超过指定次数 USBKey 就会被锁定，无法使用，利用管理员工具可以给锁定的 key 进行解锁操作，步骤如下：

打开管理员工具（步骤同上），插 key，点击“解锁”按钮，输入 SO PIN（管理员密码，默认 admin），输入新密码和确认密码，点击确定即可。


注：1、管理员工具是方便用户解锁 key 而提供的，不要对 key 进行初始化操作，否则 key 中写有的授权和印章文件会被格式化掉，后续操作会较麻烦。

- 2、 管理员密码不要修改，否则忘记后后续操作会比较麻烦。



3.1.6、查看证书



打开管理员工具（步骤同上），点击证书，输入用户口令，登录后，即可看到证书，点击绿色的证书，点击“显示证书”按钮，即可查看证书的详细信息。




点击证书，输入 key 密码（默认 12345678）后，点击登录按钮，如下图所示：



登陆成功后，点击“导入证书”按钮，会弹出导入证书对话框。




在弹出框中点击“浏览”按钮将 pfx 证书文件打开-》输入证书密码-》点击“随机生成容器名”-》点击“确定”按钮，显示证书导入进度条，直至完成。




3.1.7、删除证书

打开管理工具（步骤同上），点击证书登录后，鼠标点中容器名，然后点击“删除容器”按钮。



3.1.8、修改用户密码

USBKey 的密码可根据个人需要自行修改，点击“修改口令”，输入原来密码和新密码，点击“修改”按钮




3.1.9、解锁用户密码

一个 key 如果密码输入错误超过指定次数 USBKey 就会被锁定，无法使用，利用管理员工具可以给锁定的 key 进行解锁操作，步骤如下：

打开管理员工具（步骤同上），插 key，点击“解锁”按钮，输入 SO PIN（管理员密码，默认 admin），输入新密码和确认密码，点击确定即可。


注：管理员工具是方便用户解锁 key 而提供的，不要对 key 进行初始化操作，否则 key 中写有的授权和印章文件会被格式化掉，


后续操作会较麻烦。管理员密码不要修改，否则忘记后后续操作会比较麻烦。



3.1.10、查看证书

打开管理工具（步骤同上），点击证书，输入用户口令，登录后，即可看到证书，点击绿色的证书，点击“显示证书”按钮，即可查看证书的详细信息。





3.2、如何把印章章写入到 key

3.2.1、新建印章

注释：制作印章时要把 key 插入电脑

打开公文管理--公文设置--印章设置，上传印章的图片，填写好信息




点击写入 Ukey 提示输入密码是 Ukey 的密码，写入完成以后重

启电脑



读取 Ukey 提示输入密码是新建印章的密码




可以在 word 和表格里签章，签章时第一次输入的密码是印章

的密码第二次输入的密码是 key 的密码



印章的密码




Key 的密码




四、常见问题

4.1、IE 浏览器需要如何设置安全级别

4.1.1、打开 IE 浏览器找到工具，点击 Internet 选项




4.1.2、进入 Internet 选项里面点击安全选择 Internet 和受信任的站点两个选项，再点击自定义级别



4.1.3、找到 ActiveX 控件和插件开启：(1) ActiveX 控件自动提示 (2) 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本 (3)

对未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并执行脚本 (6)

下载未签名的 ActiveX 控件 (7) 下载已签名的 ActiveX 控件, 设置完成之后点击确定



4.1.4、点击高级在，勾选上，允许运行或安装软件，即使签名无效，点击确定之后，重启 IE 浏览器

